

Project 149

149 වන ව්‍යාපෘතිය

149



Coding School



PictoBlox

- ❖ පහත link එක භාවිතා කරමින් අදාළ රූප රාමු එක් කර ගන්න.

https://drive.google.com/drive/folders/1i8ICbH4QfZL7K-Inh8aD7xLJBdpn_UkZ?usp=drive_link

- ❖ Upload a sprite භාවිතා කරමින් A ලෙස සඳහන් sprite එක එක් කර ගන්න. එහි X, Y position සහ size එක පහත පරිදි සකසා ගන්න.



Sprite	A	↔ x	-200	↕ y	50
Show	☒ ☐	Size	85	Direction	90

- ❖ Upload a sprite භාවිතා කරමින් B ලෙස සඳහන් sprite එක එක් කර ගන්න. එහි X, Y position සහ size එක පහත පරිදි සකසා ගන්න.



Sprite	B	↔ x	-135	↕ y	50
Show	☒ ☐	Size	85	Direction	90

- ❖ Upload a sprite භාවිතා කරමින් C ලෙස සඳහන් sprite එක එක් කර ගන්න. එහි X, Y position සහ size එක පහත පරිදි සකසා ගන්න.



Sprite	C	↔ x	-70	↕ y	50
Show	☒ ☐	Size	85	Direction	90

- ❖ Upload a sprite භාවිතා කරමින් D ලෙස සඳහන් sprite එක එක් කර ගන්න. එහි X, Y position සහ size එක පහත පරිදි සකසා ගන්න



Sprite	D	x	-5	y	50
Show	☒ ☐	Size	85	Direction	90

- ❖ Upload a sprite භාවිතා කරමින් E ලෙස සඳහන් sprite එක එක් කර ගන්න. එහි X, Y position සහ size එක පහත පරිදි සකසා ගන්න.



Sprite	E	x	60	y	50
Show	☒ ☐	Size	85	Direction	90

- ❖ Upload a sprite භාවිතා කරමින් F ලෙස සඳහන් sprite එක එක් කර ගන්න. එහි X, Y position සහ size එක පහත පරිදි සකසා ගන්න.



Sprite	F	x	125	y	50
Show	☒ ☐	Size	85	Direction	90

- ❖ Upload a sprite භාවිතා කරමින් G ලෙස සඳහන් sprite එක එක් කර ගන්න. එහි X, Y position සහ size එක පහත පරිදි සකසා ගන්න



Sprite	G	x	190	y	50
Show	☒ ☐	Size	85	Direction	90

- ❖ Print භාවිතා කරමින් වෘත්තයක් අඳින්න. එහි X, Y position සහ size එක පහත පරිදි සකසා ගන්න.



Sprite	Sprite1	x	-66	y	-122
Show	☒ ☐	Size	100	Direction	90

- ❖ අපි දැන sprite 1 ලෙස සඳහන් වෘත්තය සඳහා පහත සඳහන් sound එක් කර ගනිමු.





- ❖ අපි දැන් මෙම app එක සඳහා code සකස් කරමු.
- ❖ Sprite 1 ලෙස සඳහන් වෘත්තය සඳහා එක පහත පරිදි code සකස් කරන්න.
- ❖ කොළ පාට කොඩිය මත click කළ විට පහත සඳහන් සිදුවීම් සිදු වීමට code සකස් කරන්න.
 - Camera on විය යුතුය.
 - ඔබේ අත විශ්ලේෂණය කර ගනියි.
 - ඔබේ අත හඳුනාගත ගත්තේ නම් .
 - වෘත්තයේ X,Y position සඳහා දබර ඇඟිල්ලේ ඉහළ කොටසේ පිහිටීම ලබා දෙන්න.
 - මෙම sprite එක A sprite එකෙහි touch වූ විට A piano ලෙස සඳහන් ශබ්දය නාද විය යුතුය.
 - මෙම sprite එක B sprite එකෙහි touch වූ විට B piano ලෙස සඳහන් ශබ්දය නාද විය යුතුය.
 - මෙම sprite එක C sprite එකෙහි touch වූ විට C piano ලෙස සඳහන් ශබ්දය නාද විය යුතුය.
 - මෙම sprite එක D sprite එකෙහි touch වූ විට D piano ලෙස සඳහන් ශබ්දය නාද විය යුතුය.
 - මෙම sprite එක E sprite එකෙහි touch වූ විට E piano ලෙස සඳහන් ශබ්දය නාද විය යුතුය.
 - මෙම sprite එක F sprite එකෙහි touch වූ විට F piano ලෙස සඳහන් ශබ්දය නාද විය යුතුය.
 - මෙම sprite එක G sprite එකෙහි touch වූ විට G piano ලෙස සඳහන් ශබ්දය නාද විය යුතුය.

